

# PrimeDrive

# 全体的な流れ

PrimeDrive側でSSO設定の有効化を実施します(販売代理店へ依頼)



チェックシートを作成、ISR側へ提示します



ISR側でCloudGate UNOの開通を実施します(5営業日程)



お客様側でPrimeDriveのSSOの設定を実施します

# SSO有効化設定

# チェックシートに記載する情報

管理者画面へログインし、「コーポレートポリシー編集」を選択します。

SoftBank

店田 直宏

ユーザ管理

ユーザ検索

新規ユーザ登録

インポート

グループ

**コーポレートポリシー編集**

コーポレート情報

ログ検索

サービス利用状況一覧

お知らせ登録

通知メール離形登録

コーポレートポリシー編集

SAML認証

IdP SSOエンドポイントアドレス:

IdPログアウト処理アドレス:

IdP公開鍵証明書:   未設定

**SPサービスURL:**

**SP証明書利用者識別子:**

上記2つの情報をそれぞれチェックシートに記載してください。  
SPサービスURL→アサーションコンシューマ URLへ記載ください。  
SP証明書利用者識別子 →プロバイダ名へ記載ください。

# CloudGate UNO開通後の設定

管理者画面へログインし、「コーポレートポリシー編集」を選択します。



コーポレートポリシー編集

SAML認証

IdP SSOエンドポイントアドレス: [Redacted]

IdPログアウト処理アドレス: [Redacted]

IdP公開鍵証明書: [Redacted] 選択 未設定

SPサービスURL: [Redacted]

SP証明書利用者識別子: [Redacted]

CloudGate UNOの管理者サイトの「アイデンティティプロバイダー」を参照しながら以下情報を入力します。

IdP SSOエンドポイントアドレス :CloudGate UNOの「ログインURL」

IdPログアウト処理アドレス :CloudGate UNOの「ログアウトURL」

IdP公開鍵証明書 :CloudGate UNOの「証明書」をアップロード

# 参考 IDの一致

PrimeDriveのユーザー管理画面

ユーザ基本情報

* ユーザID:	kaneko
* 氏名:	[REDACTED]
ふりがな:	[REDACTED]
* メールアドレス:	kaneko@ismc.co.jp
ユーザ種別:	一般ユーザ

CloudGateのユーザー管理画面

PrimeDrive  
アカウントID\* kaneko

CloudGateで作成するPrimeDrive連携用IDをPrimeDrive側のユーザIDと一致させる必要があります。

## その他

(\*) SAML有効化しても、管理者サイトからは直接ログインは可能となります。  
⇒SSO経由での認証はSAML認証、直接ログインはPD認証と呼ばれていますが  
SAML認証、PD認証ともに、利用したい場合はお客様からソフトバンク宛に利用申請が必要となります。